



Konfiguracja VPN po windowsem 98 SE:
- wejść do panelu sterowania i wejść do opcji sieć




- sprawdź czy w opcjach sieci jest Karta Dial-Up (obsługa VPN)

- jeśli jej tam nie ma to musisz pobrać Dial-Up Networking patch w wersji 1.4 ze strony microsoftu

<http://download.microsoft.com/download/win98SE/Update/17648/W98/PL/dun14-SE.exe> i zainstalować




- po zainstalowaniu Dial-Up Networking patch wejdź do Mój Komputer a następnie do opcji Dial-Up Networking



- wybierz utwórz nowe połączenie

- pojawi się kreator połączenia na pierwszej stronie jako nazwę komputera można wpisać cokolwiek (domyślnie ROOT)

- jako urządzenie wybierz Microsoft VPN Adapter



Utwórz nowe połączenie

Wpisz nazwę lub adres serwera VPN:

Nazwa hosta lub adres IP:
XXXXXXXXXX

< Wstecz Dalej > Anuluj

- dalej jako nazwie hosta lub adres ip wpisz brame z którą łączy się komputer na którym tworzysz połączenie VPN



Utwórz nowe połączenie



Utworzone zostało nowe połączenie programu Dial-Up Networking o nazwie:


ROOT

Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać je w folderze Dial-Up Networking.
Kliknij je dwukrotnie, aby się połączyć.

Jeśli później chcesz edytować to połączenie, kliknij je, kliknij menu Plik, po czym wybierz Właściwości.

< Wstecz Zakończ Anuluj

- później zakończ



Połącz się z

ROOT

Nazwa użytkownika: xxxxxxxx

Hasło: xxxxxxxx

Zapisz hasło

Serwer VPN: xxxxxxxx

Połącz Anuluj

Dial-Up Networking

Plik Edycja Widok Przejdź Ulubione Połączenia Pomoc

Wstecz Dalej W górę Utwórz Wybierz numer Wytnij

Adres Dial-Up Networking

Utwórz nowe połączenie ROOT

Dial-Up Networking

ROOT

Nr telefonu lub hosta:
48-
XXX.XXX.XX.XXX

Nazwa urządzenia:
Microsoft VPN Adapter

Abw. ustawić

Zaznaczonych obiektów: 1

- teraz wejdź do Mój Komputer ==> Dial-Up Networking powinno pojawić się nowe połączenie
- po włączeniu nowego połączenia musisz podać nazwę użytkownika i hasło
- teraz spróbuj połączyć się przez VPN powinno być ok