

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Szkoleniowe ROOT

Ul. Polarna 8, 30-389 Kraków, tel. 012-262-19-00, tel. 012-262-25-77, fax. 012-257-41-00

Konfiguracja VPN sieci ROOT dla Windows XP

Zapraszamy!



1. Kliknij "Start" lewym przyciskiem myszy.





2. Kliknij "Panel sterowania" lub "Ustawienia" a następnie "Panel sterowania".





W panelu sterowania kliknij "Połączenia sieciowe i internetowe" następnie "Połączenia sieciowe" lub od razu "Połączenia sieciowe".





Po lewej stronie ekranu w menu "Zadania sieciowe" kliknij "Utwórz nowe połączenie".





Uruchomi się kreator nowego połączenia, klikamy "Dalej".





Typ połączenia sieciowego: "Połącz z siecią w miejscu pracy", klikamy "Dalej".

Тур	połączenia sieciowego Co chcesz zrobić?
	○Połącz z Internetem
	Połącz się z Internetem, aby móc przeglądać sieć Web i czytać wiadomości e-mail.
1	Połącz z siecią w miejscu pracy
	Połącz się z siecią firmową (pomocą połączenia telefonicznego lub sieci VPN), aby móc pracować z domu, pow terenie lub innej lokalizacji.
	🔿 Konfiguruj sieć w domu lub w małej firmie
	Połącz się z istniejącą siecią w domu lub w małej firmie lub skonfiguruj nową.
	🔿 Konfiguruj połączenie zaawansowane
	Połącz się bezpośrednio z innym komputerem używając portu szeregowego, równoległego lub portu podczerwieni, lub skonfiguruj ten komputer tak, aby inne komputery mogły się z nim połączyć.
	< Wstecz Dalej > Anulu



7. Połączenie sieciowe: "Połączenie wirtualnej sieci prywatnej", klikamy "Dalej".

Połączenie sieciowe Jak chcesz połączyć się z si	iecią w swoim miejscu pracy?
Utwórz następujące połącze	nie:
O Połączenie telefonicz	zne
Łączy używając modemu cyfrowej zintegrowanych	i i zwykłej linii telefonicznej lub linii telefonicznej sieci usług ISDN.
Połączenie wirtualne Łączy z siecią używając	j sieci prywatnej połączna wirtualnej sieci prywatnej (VPN) przez Internet.
	< Wstecz Dalej > Anuluj



Nowe połączenie, Nazwa firmy: "ROOT".





9. Wybór serwera sieci VPN -> Nazwa hosta lub adres IP: 192.168.xxx.xxx,

gdzie xxx jest różne dla każdego użytkownika. Instrukcja jak uzyskać adres Ip hosta - poniżej:

Adres hosta można uzyskać na kilka sposobów:

- a) Klikamy w start.
- b) Klikamy uruchom.
- c) Wpisujemy komendę "cmd".
- d) Pojawi się czarne okno przypominające MS DOS.
- e) Wpisz "ipconfig" naciśnij Enter.
- f) Nazwą hosta z punktu 9 będzie Brama domyślna
- z wylistowanych parametrów.

Uwaga może się zdarzyć, że pojawi więcej niż jedna brama domyślna, gdy komputer posiada więcej niż jedną kartę sieciową. Wówczas należy skontaktować się z firmą w celu ustalenia odpowiedniej

a) W "Połączeniach sieciowych" (Punkty 1,2,3 wskazują, jak znaleźć połączenia sieciowe) klikamy prawym przyciskiem myszy, następnie "Stan".

- b) Kliknij zakładkę "Obsługa".
- c) Klikamy "Szczegóły".
- d) Nazwą hosta z punktu 9 będzie Brama domyślna z wylistowanych parametrów.

Klikamy dalej.



wyi	bór serwera sieci VPN Jaka jest nazwa lub adres serwera sieci VPN?	4
	Podaj nazwę hosta lub adres protokołu internetowego (IP) komputera, z którym łączysz.	się
4	Nazwa hosta lub adres IP (np. microsoft.com lub 157.54.0.1):	

Zaznaczamy "Dodaj skrót do tego połączenia na moim Pulpicie" a następnie przycisk "Zakończ"

Kreator nowego połączenia				
S	Kończenie pracy Kreatora nowego połączenia			
	Pomyślnie ukończono czynności potrzebne do utworzenia następującego połączenia:			
10X	Połączenie wirtualnej sieci prywatnej • Udostępnij wszystkim użytkownikom tego komputera			
	Połączenie zostanie zapisane w folderze Połączenia sieciowe.			
	Aby utworzyć połączenie i zamoś kreatora, kliknij przycisk Zakończ.			
	< Wstecz Zakończ Anuluj			



Jeśli okienko z punktu 12 nie uruchomi się samo klikamy w nowo utworzony skrót na pulpicie.





11.

Wpisujemy nazwę użytkownika oraz hasło przesłane nam wraz z ostatnią fakturą za Internet. Zaznaczamy "Zapisz tę nazwę..." oraz wybieramy "Dowolny użytkownik tego komputera". Klikamy "Połącz". W tej chwili powinno zostać zainicjowane połączenie z Internetem. Jeśli tak się nie stało należy ponownie sprawdzić wpisaną nazwę użytkownika i hasło.

Łączenie z Połączenie wirtualnej sieci pryw <u>?</u> 🔀
Nazwa użytkownika: uzytkownik ¹
Hasto: haslo 4
 Zapisz tę nazwę użytkownika i hasło dla następujących 3 użytkowników: Tylko ja Dowolny użytkownik tego komputera 4
Połącz Anuluj Właściwości Pomoc



Jeśli masz jakiekolwiek problemy/niejasności możesz w każdej chwili skontaktować się z nami telefonicznie lub poprzez komunikator Gadu-Gadu.

Dział Wsparcia Technicznego ROOT:

tel. 012-262-25-77 wew. 50 fax. 012-257-41-00 tel. kom. 609-801-802 (24 h/dobę !!!) <u>wsparcie@root.com.pl</u> GG: <u>3788211</u>

Dziękujemy, firma ROOT.

